



JÄRBO

93068





93068

PARIS – NECESSÄR

Paris stickas nerifrån och upp i bubbelstruktur. "Varför ska en necessär vara så där snygg, ingen ska ju se den?!" Precis som fina underkläder kan ge en känsla av lyx ger Paris dig samma känsla. Det här är en necessär som gärna lämnas framme i badrummet, eller varför inte få agera handburen finväska?

GARN Järbo Soft Cotton (100 % bomull, ca 50 g = 80 m)

GARNALTERNATIV DUBBLA trådar Nova Eko (100 % bomull, ca 50 g = 170 m)

MASKTÄTHET Ca 20 m x 30 v slätst = 10 x 10 cm

HÖJD Ca 20 cm (från botten till kanten)

BREDD Ca 28 cm (i plant läge)

GARNÅTGÅNG Ca 260 g (fg 8887, Paled pink)

RUNDSTICKA 3,5 mm 120 cm, 3 mm & 2,5 mm (80 cm eller längre)

TILLBEHÖR Maskvajer eller restgarn, grov nål, ev virknål, ca 80 cm sidenband, en dragkedja ca 15 cm, fyra tryckknappar, synål och sytråd i liknande färg som garnet.

SVÅRIGHETSGRAD Fortsättare

DESIGN Bonnica Sjöblom

FÖRKLARINGAR

Se Tips & Råd på sista sidan för vanliga förkortningar och annat bra att veta.

Ö1h = Öka 1 m höger - Plocka med vänster sticka upp garnet mellan 2 m bakifrån, sticka rät.

Ö1v = Öka 1 m vänster - Plocka med vänster sticka upp garnet mellan 2 m framifrån, sticka rät i bakre maskbågen.

Maskstyg

Sy i varje m 2 ggr, först utan att lyfta av och sen genom att lyfta av. Sy i m avigt på främre sticka utan att lyfta av, sy i m på bakre sticka rätt utan att lyfta av. *Sy rätt i främre sticka och lyft av, sy avigt i nästa m på främre sticka och låt stanna. Sy avigt i bakre stickans m och lyft av, sy rätt i nästa m på bakre sticka och låt den stanna.* Upprepa **.

I-cordavmaskning

Stick in stickan mellan m 1 och 2, hämta garnet och lägg över vänster sticka. Upprepa igen = 2 nya m har lagts upp. Sticka de 3 första m och sätt tillbaka dem på vänster sticka. *Sticka 2 m och sticka sedan ihop 3 m i bakre maskbågen. Sätt tillbaka 3 m på vänster sticka.* Upprepa ** tills 3 m återstår. *OBS! Två olika varianter av i-cordavmaskning används i mönstret, 3 eller 2 m stickas ihop i bmb.*

M1/M2 - Markör 1, markör 2

Judys Magic Cast On - Uppläggning på två stickor för att börja sticka runt.

Video:

<https://www.youtube.com/watch?v=y7MZPq928yM>

Bubblorna – video: <https://youtu.be/Po0PETiRwKg>

BOTTEN

Med stickor 3,5 mm och Judys Magic Cast On - lägg upp 20 m, 10 m på varje sticka. Placera en startmarkör där varvet börjar.

V 1: rm

V 2: *1 rm, ö1h, sticka rm tills 1 m återstår på stickan, ö1v, 1 rm*. Upprepa *-* på sticka 2.

Upprepa V1 och V2 tills maskantalet är 40, 20 m på varje sticka.

Sticka rm runt tills arbetet mäter 18 cm från uppläggningsskanten. Nu formas botten och andra sida med minskningar.

V 3 - *1 rm, lyft 1 m rät, 1 rm, lyft den lyfta över den stickade m, rm till 3 m återstår på stickan, sticka 2 m tills, 1 rm.* Upprepa *-* på andra stickan.

V 4 - rm.

Upprepa V 3 och V 4 tills 20 m återstår, 10 på varje sticka. Klipp av garnet med ca 40 cm marginal. Sy ihop maskorna med maskstyg.


VÄSKANS START

Placera en startmarkör i mitten av höger kortsida och plocka upp maskor runt, genom båda tyglagren, ca 2 m



in. Plocka upp m åt vänster, följ pilens riktning på skissen. Det kan underlätta att använda en virknål!

Plocka upp totalt 128 m =
 13 m - på uppläggningskanten
 51 m - på långsidan
 13 m - på den ihopsydd avslutningen
 51 m - på andra långsidan



Klipp av garnet och ta nytt garn.
 Sticka ett varv där maskantalet ökas till det dubbla genom att sticka varje m i både främre och bakre maskbågen. Sticka ett varv där alla främre m stickas rät och alla bakre sätts att vila på en bit restgarn eller maskvajer, innanför de aktiva maskorna. Dessa kommer senare maskas av för att skapa en stabilare botten.

BUBBLOR

Flytta upp startmarkören på stickorna.

V 1-9 - slätst.

V 10 - sticka 1 rm, *släpp 1 m 7 v ner, stick in höger sticka i den släppta m framifrån och lyft den bakom de tappade m till översta maskbågen, dra den genom m. Sätt tillbaka m på vänster sticka och sticka den rät. Sticka 3 rm*. Upprepa *-* tills 2 m återstår, sticka 2 rm.

V 11 - 19 - slätst.

V 20 - sticka 3 rm *släpp 1 m 7 v ner, stick in höger sticka i den släppta m framifrån och lyft den bakom de tappade m till översta maskbågen, dra den genom m. Sätt tillbaka m på vänster sticka och sticka den rät. Sticka 3 rm*. Upprepa *-* tills 1 m återstår, släpp 1 m 7 v ner, stick in höger sticka i den släppta m framifrån och lyft den bakom de tappade m till översta maskbågen, dra den genom m. Sätt tillbaka m på vänster sticka och sticka den rät.

Sticka **V 1 - 20** totalt 3 gånger.

Upprepa **V 1 - 10** ytterligare en gång = 7 rader bubblor.

Maska av kanten med i-cordavmaskning genom att sticka 3 m tillsammans i bakre maskbågen hela kanten tills 3 m återstår (se "Förklaringar"). Plocka upp 3 m i början av i-cordavmaskningen och sy ihop dem med de 3 återstående m med maskstyg. Låt startmarkören sitta kvar.

Plocka upp maskorna som satts att vila i väskans start med sticka 3,5. Maska av dem med i-cordavmaskning genom att sticka 3 m tillsammans i bakre maskbåden tills 3 m återstår. Sy ihop ändarna på samma sätt som kanten ovanför bubblorna.

KANTEN

Varvet börjar på samma ställe som bubblorna. På väskans insida mellan de två sista bubbelvarven plockas maskor upp med sticka 3.

Plocka upp genom att vända väskan ut och in, hålla den med öppningen neråt och plocka upp 128 m åt vänster i maskbågarna formade som "sura miner".

V 1 - *sticka 3 rm, 2 m tills* upprepa ** tills 3 m återstår, sticka dem rät. Maskantalet är nu 103 m. Sticka 10 v slätst.

Markera första långsidans mittersta 18 m, utgå från bubblorna och placera en markör på var sida.

V 2 (hålvav) - Sticka rm fram till M1, lyft över M1, sticka 6 rm, maska av 2 m, sticka 2 rm, maska av 2 m, sticka 6 rm, lyft över M2, sticka rm varvet ut.

V 3 - Sticka rm fram till M1, plocka bort M1, sticka 6 rm, lägg upp 2 nya m, sticka 2 rm, lägg upp 2 nya m, sticka 6 rm, blocka bort M2, sticka rm varvet ut.

Sticka 4 v slätst.

Byt till sticka 2,5 mm och sticka 1 v avigt.

Sticka 16 v slätst.

Maska av och klipp av garnet med ca 130 cm marginal att sy fast kanten med. Fäst eventuella trådändar.

Sy kaststyg runt hålen för sidenbandet för att forma och stärka dem. Vänd väskan ut och in, vik ner kanten och sy fast den med kaststyg. Trä i sidenbandet med hjälp av en grov nål.

INNERFICKAN

Innerfickan stickas separat och fästs i necessären med tryckknappar för att kunna tas ut vid behov.

Lägg upp 90 m med sticka 3,5 mm och Judys Magic Cast On, 45 m på vardera sticka.

Sticka slätst runt 14 cm och maska av med i-cordavmaskning där 3 m stickas ihop i bakre maskbågen.

När 3 m återstår, plocka upp 3 m i avmaskningens början och sy ihop i-corden med maskstyg.

TRYCKKNAPPAR OCH DRAGKEDJA

Sy fast två tryckknappar på innerfickans utsida av botten, en i varje kant. Sy fast två till, en på vardera ytterkant upptill nedanför i-cordkanten.

Vänd väskan ut och in. Sy fast andra sidan av tryckknapparna: en på botten i mitten av kortsidan



under den avmaskade i-cordkanten, en på motsvarande sida. En på var sida strax under den ihopsydda kanten, rakt upp från knapparna vid botten. Alternativ: sy fast innerfickan med sytråd.

Sy fast en dragkedja med sytråd och stjälkstyg för hand i innerfickans öppning.

AVSLUTNING

Fäst alla trådar. Tvätta för hand, centrifugera i tvättmaskinen och låt plantorka på en handduk men en liten handduk inuti.





TIPS & RÅD

För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom mönstret noga innan du påbörjar ditt arbete.

Masktäthet: Sticka eller virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor eller virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.

Markera storleken du stickar eller virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.

Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar eller virkar.

Rörelsevidden på plaggen i våra mönster varierar beroende på plaggets typ och form. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter direkt på kroppen. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget beroende på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha.

Flerfärgsstickning: Tänk på att sno tråden som löper med på baksidan om den du stickar med, om du stickar mer än 3-4 maskor av en och samma färg, så du inte får för långa lösa trådar på baksidan. Om garnet behöver snos flera varv i rad så ska du tänka på att inte sno det på samma ställe.

Blockning och tvättning: Garn kan färga av sig när det ligger fuktigt en längre stund. Var extra varsam vid blockning och tvättning av plagg med starka kontrastfärger. Fukta arbetet, gärna med en sprayflaska, krama försiktigt ur eventuellt överskottsvatten i en hoprullad handduk. Lägg arbetet att plantorka och spänn ut det efter angivna mått.

FÖRKORTNINGAR

arb = arbetet, **avigs/AS** = avigsidan, **bakst** = bakstycke, **BAV** = början av varv, **bf/bfg** = bottenfärg, **bmb** = bakre maskbågen, **fg** = färg, **flm/LM** = flytta markör/lyft markör, **fmb** = främre maskbågen, **framst** = framstycke, **ggr** = gånger, **hopt** = hoptagning, **int** = intagning, **kantm** = kantmaska, **M** = markör, **mb** = maskbåge, **mf/mfg** = mönsterfärg, **min** = minskning, **plm/PM** = placera markör, **räts/RS** = rätsidan, **v** = varv, **ökn** = ökning

STICKNING

am = avig maska, **avm** = avmaska, **db-int** = dubbelintagning, **dm** = dubbelmaska, **döhpt** = dubbel överdragshoptagning, **GSR** = german short rows, **llr/ssk** = lyft lyft rät, **m** = maska, **omsl** = omslag, **rm** = rät maska, **rätst** = rätstickning, **slätst** = slätstickning, **st** = sticka/stickor, **tills** = tillsammans, **vr** = vriden, **ö1h/ö1mh** = öka 1 m höger, **ö1v/ö1mv** = öka 1 m vänster, **öhpt** = överdragshoptagning

VIRKNING

dst = dubbelstolpe, **fm** = fast maska, **hopv** = hopvirkade, **hst** = halvstolpe, **hö** = hoppa över, **lm** = luftmaska, **lmb** = luftmaskbåge, **omsl** = omslag, **st** = stolpe, **st-gr** = stolpgrupp, **sm** = smygmaska, **3-dst** = tredubbel stolpe, **5-lmb** = luftmaskbåge med 5 lm

SVÅRIGHETSGRADER

Nyborjare: Passar dig som aldrig stickat/virkat förut. Enkla tekniker och tydliga förklaringar.

Fortsättare: För nyborjaren som vill gå vidare till nästa steg. Fortfarande tydliga förklaringar men du får prova en del nya tekniker.

Medel: Passar dig som stickat/virkat ett tag eller är nyborjare och vill utmana dig själv. Mer avancerade tekniker och två moment kan ske samtidigt.

Avancerad: För den erfarna stickaren/virkaren som har testat många tekniker och metoder förut. Avancerade/ovanliga tekniker och flera moment kan ske samtidigt.