

- for a cleaner world -



MPE

INTERNATIONAL[®]

HURTIGGUIDE



ANTI GRAFFITI SYSTEM

MPE
INTERNATIONAL®

- for a cleaner world -

OVERFLATE	METODE	GRAFFITIFJERNER	UTFØRELSE
Pleksiglass	Manuelt	OFF Ymer OFF Graffitiborttagare 2 OFF Graffitiborttagare 3	Påfør med klut eller spray. Bearbeid graffitien med OFF Graffitifjerningssvamp eller klut, tørk deretter den oppløste fargen med en ren klut. Tørk fra utsiden av graffitien og innover, slik at fargen ikke smøres over et større område.
"Døde" overflater (Glass og metall)	Høytrykk Manuelt	OFF Poseidon Power OFF Iris MPE Graffiti Remover 1 MPE Graffiti Remover 10 OFF Oden OFF Hugin	Påfør produkten med klut, børste eller spray. Bearbeid graffitien med OFF Graffitifjerningssvamp eller klut, tørk deretter den oppløste fargen med en ren klut. Tørk fra utsiden av graffitien og innover, slik at fargen ikke smøres over et større område. Rengjør til slutt med vann. Ved bruk av høytrykk, spyles man nedenfra og oppover og etterskyller ovenfra og nedover.
Sugende overflater	Høytrykk	SPS Loke OFF Loke Power OFF Oden MPE Graffiti Remover 10 OFF Iris OFF Oden + (vid låga temperaturer)	Påfør produkten med børste. La produktet få virke til fargen er oppløst. Bruk pensel på fargen for å få den til å løsne raskere. Spyl nedenfra og opp med tilpasset trykk (50-200 bar) og temperatur (70°-90°). Skyll ovenfra og ned. Ved behov gjentas behandlingen eller bruk Tor/Munin skyggefjerner.
Malte overflater	Høytrykk	OFF Poseidon Power MPE Graffiti Remover 1 OFF Hugin SPS Loke	Påfør produkten med børste. La produktet få virke 1-5 min, bearbeid med pensel og skyll deretter den oppløste fargen nedenfra og opp med lavt trykk og temperatur. Etterskyll ovenfra og ned.

MPE International AB
Dalagatan 3B
803 10 Gävle

Tel:
+46(0)8-522 99 440

Mail:
info@mpei.se

Hemsida:
www.mpei.se

Org.nr:
556722-0420

- for a cleaner world -



ANTI GRAFFITI SYSTEM

MPE
INTERNATIONAL®

- for a cleaner world -

OVERFLATE	METODE	GRAFFITIFJERNER	UTFØRELSE
Tog utvendig	Høytrykk	OFF Iris OFF Hugin OFF Oden OFF Oden+	Påfør med børste. La produktet få virke til fargen er oppløst. Bruk pensel på fargen for å få den til å løsne raskere. Spyl nedenfra og opp med tilpasset trykk (50-200 bar) og temperatur (kaldtvann-90°). Skyll ovenfra og ned. Ved behov gjentas behandlingen.
Tectyl	Høytrykk	OFF Balder SPS Elder OFF Iris SPS Loke	Ved hardsittende skygger etter fjerning med graffitifjernere: Påfør Tor/Munin med pensel eller rull og bearbeid skyggene med pensel. La virke i 5-20 min og lengre virketid ved kraftige skygger og ved kaldt og fuktig vær. Tilpass alltid temperatur og trykk etter overflatens tilstand, normalt kan det spyles mellom 70°-90° og ved 90-150 bars trykk. OBS: Tor kan ikke anvendes på aluminium og bør brukes med forsiktighet på malte flater.
Sugende overflater	Høytrykk	OFF Tor OFF Munin	Ved hardsittende skygger etter fjerning med graffitifjernere: Påfør Tor/Munin med pensel eller rull og bearbeid skyggene med pensel. La virke i 5-20 min og lengre virketid ved kraftige skygger og ved kaldt og fuktig vær. Tilpass alltid temperatur og trykk etter overflatens tilstand, normalt kan det spyles mellom 70°-90° og ved 90-150 bars trykk. OBS: Tor kan ikke anvendes på aluminium og bør brukes med forsiktighet på malte flater..

MPE International AB
Dalagatan 3B
803 10 Gävle

Tel:
+46(0)8-522 99 440

Mail:
info@mpei.se

Hemsida:
www.mpei.se

Org.nr:
556722-0420

- for a cleaner world -



ANTI GRAFFITI SYSTEM

MPE
INTERNATIONAL®

- for a cleaner world -

OVERFLATE	METODE	GRAFFITIFJERNER	UTFØRELSE
Stein och betong	Høytrykk	OFF Tyr Tixo	Påfør Tyr med pensel og dekk til med plast. La virke i 12-48 timer. Skyll av med 50-100 bars trykk og kaldt vann. Ved behov gjentas behandlingen.
Metallplater	Polering	OFF Hugin	Påfør Hugin på polerkluten og gni det inn på skyggene. Poler til skyggene forsvinner. OBS: Gjør alltid en frimerkeprøve
Murpuss og malte overflater	Graffiti-beskyttelse	OFF Ask	Påfør 2-3 lag med lavtrykkssprøyte eller malersprøyte. Forbruk: 0,2-0,4 l/m ² .
Tegl og stein	Graffiti-beskyttelse	OFF Ask	Påfør 2-3 lag med lavtrykkssprøyte eller malersprøyte. Forbruk: 0,2-0,3 l/m ²
Betong	Graffiti-beskyttelse	OFF Ask Enlager	Påfør 1 lag med lavtrykkssprøyte eller malersprøyte. Forbruk: 0,2-0,3 l/m ²
Sugende overflater	Graffiti-beskyttelse	OFF Uranus	Påfør 1-2 lag eller til overflaten er mettet.
"Døde" overflater	Permanent graffiti og "sticker" beskyttelse	OFF Askgård	Påfør to lag med tørketid i mellom lagene. Bruk svamp. Forbruk 0,1-0,15 l/m ²
Svært sugende overflater	Porefyller	OFF Lin OFF Ask	Påfør 2-3 lag med lavtrykkssprøyte. Forbruk: 0,1-0,2 l/m ² med 12-16 timer herdetid. Påfør deretter Off Ask, forbruk 0,2-0,3 l/m ²

Dette er kun retningsgivende produktinformasjon. MPE International påtar seg ikke ansvar for sluttresultat. Kontakt MPE for mer utdypende rådgivning.

MPE International AB
Dalagatan 3B
803 10 Gävle

Tel:
+46(0)8-522 99 440

Mail:
info@mpei.se

Hemsida:
www.mpei.se

Org.nr:
556722-0420

- for a cleaner world -