

# Montering av Propadsula

Hovslagare  
Petri Tarrimaa

Klipp till sulan i tån för att passa in tåkappan. Bak lämnar jag sulan längre än skon och fram rundas den av så att risken minskar för avtramp. Viktigt är att skon inte går in över Propadsulans flexzon bak.



Sedan fortsätter jag med att sömma hålet längst bak. Använd Mustads ASV-söm eller Capewell.



Ett enkelt sätt att låsa sulan är att vika sömmen utåt. Klipp av sömmen, spar fem mm och hamra försiktigt ner den i sulan. Låt sömmen sitta kvar. Ett annat sätt är att lägga dubbelhäftande tejp mellan skon och sulan bakom sista sömhålet.



Klipp till sulan tight intill skon med verktyg eller sax. Till höger ser ni hur en monterad sula på en bakhov kan se ut. Bilden nederst till höger är en sula monterad på en framhov.



Vid behov kan sulans centrala del skäras ut. Runda av öppningen i bakkant. Öppna inte upp sulan för långt bak, då ökar risken för att smuts och sten kommer in under sulan. Om det skulle hända är det enkelt att dra ner sulan och spola eller rensa under.

