



Svarta Fåret

392733





RÄTSTICKAD BABYKOFTA

392733

GARN Tilda (50 % bomull, 50 % akryl, ca 50 g = 150 m)

GARNALTERNATIV

Giva (80 % ull, 20 % alpackaull, ca 50 g = 160 m)

Asta (50 % merinoull superwash, 35 % akryl,

15 % alpackaull, ca 50 g = 150 m)

MASKTÄTHET Ca 26 m rätst på st 3,5 mm = 10 cm

STORLEKAR 3 (6) 9 (12) 18 mån

PLAGGETS ÖVERVIDD Ca 48 (52) 56 (60) 64 cm

PLAGGETS LÄNGD Ca 25 (27) 29 (32) 35 cm

PLAGGETS ÄRMLÄNGD Ca 15 (16) 18 (20) 22 cm

GARNÄTGÅNG

Fg 1: Ca 70 (80) 90 (100) 110 g (fg 228062 lupine purple)

Fg 2: Ca 70 (80) 90 (100) 110 g (fg 228083 paradise green)

RUNDSTICKOR 3 och 3,5 mm, 60 cm

TILLBEHÖR 5 knappar

DESIGN Svarta Fåret

Koftan stickas i rätstickning på tvären, fram och tillbaka, från sida till sida. Missa inte den matchande mössan.

FÖRKLARINGAR

Randning: Genom hela koftan; sticka alltid 8 varv med färg 1 respektive 2. Du ser enkelt när du gjort 8 varv genom att räkna "kullarna"; 4 kullar är 8 räta varv. Byt alltid färg när du ska sticka rätsidan. Sno trådarna om varandra i sidan vid färgbyte.

VÄNSTER SIDA

Börja nedtill på ärmen och lägg med st 3,5 mm upp 36 (38) 40 (42) 44 m. Sticka rätstickning (alla v räta) med randning enligt förklaring.

OBS! När arb mäter ca 2 cm ökas 1 m i var sida innanför 1 m genom att ta tråden mellan m, vrid den och sticka 1 rm.

Fortsätt öka på detta sätt med ca 1½ cm:s mellanrum tills det finns 54 (58) 64 (68) 74 m på stickan, lägg ökningarna något tätare mot slutet.

Sticka tills arb mäter ca 15 (16) 18 (20) 22 cm, sista v från räts.

Sätt en markering mitt på varvet (mitt på axeln).

Lägg upp 40 (42) 46 (50) 56 m på stickan (= vänster framstycke) och sticka v tillbaka. Sticka ärmens m.

Lägg upp 40 (42) 46 (50) 56 m på stickan (= vänster bakstycke). Sticka över alla 134 (142) 156 (168) 186 m.

Sticka 7 (7½) 8 (8½) 9 cm från markeringen.

Nu delas arb för halsringningen. Sticka från räts 67 (71) 78 (84) 93 m upp till axeln (= bakstycket).

VÄNSTER BAKSTYCKE

Vänd och maska av 3 m (alla storl), sticka v ut.

Fortsätt sticka rätst över rest 64 (68) 75 (81) 90 m tills arb från upplägningen (i sidan) mäter 12 (13) 14 (15) 16 cm (= mitt bak).

Sätt m på en tråd att vila. Ta av garnet.

VÄNSTER FRAMSTYCKE

Ta nytt garn och maska av 10 m mot halsen, sticka v ut. Sticka v tillbaka.

Fortsätt maska av mot halsen vartannat v 1-1-1-1 m = 14 avm m mot halsen (alla storl).

Fortsätt sticka rätst över rest 53 (57) 64 (70) 79 m tills arb från framstyckets sida (upplägningen) mäter 12 (13) 14 (15) 16 cm, sista v från avigs.

Ta av garnet och sätt m på en tråd.

HÖGER SIDA

Sticka lika som vänster ärm. Sätt en markering mitt på varvet lika som vänster ärm (= mitt på axeln). Sticka sista v från räts.

Lägg upp 40 (42) 46 (50) 56 m på stickan (= höger bakstycke) och sticka v tillbaka. Sticka ärmens m.

Lägg upp 40 (42) 46 (50) 56 m på stickan (= höger framstycke). Sticka över alla 134 (142) 156 (168) 186 m. Sticka 7 (7½) 8 (8½) 9 cm från markeringen.

Nu delas arb för halsringningen. Sticka från räts 67 (71) 78 (84) 93 m upp till axeln (= framstycket).

HÖGER FRAMSTYCKE

Vänd och maska av (från avigs) 10 m mot halsen, sticka v ut. Sticka v tillbaka. Fortsätt maska av mot halsen vartannat v 1-1-1-1 m = 14 avm m mot halsen (alla storl). Fortsätt sticka rätst över rest 53 (57) 64 (70) 79 m tills arb från framstyckets sida (uppläggnings) mäter 12 (13) 14 (15) 16 cm, sista v från rät s. Ta av garnet och sätt m på en tråd.

HÖGER BAKSTYCKE

Maska av 3 m (alla storl, från räts), sticka v ut. Fortsätt sticka rätst över rest 64 (68) 75 (81) 90 m tills arb från uppläggnings mäter 12 (13) 14 (15) 16 cm, sista v från avigs (mitt bak).

MONTERING

Sticka ihop koftan mitt bak enl följ:

Sätt m från trådarna på var sin sticka 3,5 mm och lägg delarna räta mot räta. Tag en extrasticka och sticka ihop 1 m från varje sticka. Sticka ihop nästa m från varje sticka, dra den först m över den andra. Fortsätt på detta sätt att sticka ihop och maska av tills alla m är avm.

Framkanter och halskant:

Sätt m från tråden på höger framstycke på st 3 mm, sticka framkantens m räta, plocka upp ca 68 (72) 76 (80) 84 m runt halsringningen (plocka i varje m runt framstyckenas ringning, hoppa över var 4:e m runt axlarna och bakstycket), sätt vänster framstyckes m från tråden på rundstickan, sticka v ut (alla v på kanten stickas räta).

Vänd och sticka upp till sista m på framkanten, öka i framkantens sista m genom att sticka 1 rm i främre och 1 rm i bakre maskbågen.

Öka lika på den andra framkanten. Sticka ytterl 2 v och öka på varje v i framkanternas sista m.

Byt färg. Sticka 3 v lika som förut och öka upptill på framkanterna men OBS! gör 5 knapphål på första v från räts.


Knapphål: Maska av 2 m som, lägg på nästa v upp 2 m över de avm.

Gör knapphålen jämnt fördelat, det översta ca 1 cm från halskanten.

Valfritt: Om du vill kan du förstärka knapphålen som vi har gjort. Sy langettstygn runt varje knapphål.

Maska av, ej för fast från avigs. Fäst alla trådar. Sy i knappar. Lägg plagget enl mått mellan fuktiga dukar och låt torka.

SKISS



Tips & råd

FÖR ATT UNDVIKA FRÅGETECKEN

Tänk på att läsa igenom mönstret noga innan du påbörjar ditt arbete.

MASKTÄTHET

Sticka eller virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor eller virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.

MARKERA STORLEKEN

Markera storleken du stickar eller virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.

DIAGRAM

Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du följer.

RÖRELSEVIDDEN

Rörelsevidden på plaggen i våra mönster varierar beroende på plaggets typ och form. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter direkt på kroppen. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget beroende på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. Plaggskisser visar plaggets mått.

FLERFÄRGSSTICKNING

Tänk på att sno tråden som löper med på baksidan om den du stickar med, om du stickar mer än 3-4 maskor av en och samma färg, så du inte får för långa lösa trådar på baksidan. Om garnet behöver snos flera varv i rad – sno det inte på samma ställe.

BLOCKNING OCH TVÄTTNING

Garn kan färga av sig när det ligger fuktigt en längre stund. Var extra varsam vid blockning och tvättning av plagg med starka kontrastfärger. Fukta arbetet, gärna med en sprayflaska, krama försiktigt ur eventuellt överskottsvatten i en hoprullad handduk. Lägg arbetet att plantorka och spänn ut det efter angivna mått.

Förkortningar

arb = arbetet, avigs/AS = avigsidan, bakst = bakstycke, BAV = början av varv, bf/bfg = bottenfärg, bmb = bakre maskbågen, fg = färg, flm/LM = flytta markör/lyft markör, fmb = främre maskbågen, framst = framstycke, ggr = gånger, hopt = hoptagning, int = intagning, kantm = kantmaska, M = markör, mb = maskbåge, mf/mfg = mönsterfärg, min = minskning, plm/PM = placera markör, räts/RS = rätsidan, v = varv, ökn = ökning

STICKNING

am = avig maska, avm = avmaska, db-int = dubbelintagning, dm = dubbelmaska, döhpt = dubbel överdragshoptagning, GSR = german short rows, llr/ssk = lyft lyft rät, m = maska, omsl = omslag, rm = rät maska, rätst = rätstickning, slätst = slätstickning, st = sticka/stickor, tills = tillsammans, vr = vriden, ö1h/ö1mh = öka 1 m höger, ö1v/ö1mv = öka 1 m vänster, öhpt = överdragshoptagning

VIRKNING

dst = dubbelstolpe, fm = fast maska, hopv = hopvirkade, hst = halvstolpe, hö = hoppa över, lm = luftmaska, lmb = luftmaskbåge, omsl = omslag, st = stolpe, st-gr = stolpgrupp, sm = smygmaska, 3-dst = tredubbel stolpe, 5-lmb = luftmaskbåge med 5 lm

