



JÄRBO

93125





93125

SKIRA – KASSE

Elegant kasse i reliefstolpmaskor. Använd den till vardag och fest, en tur till stranden, en dag i stan.
Soft Cotton finns i många vackra färger, så välj den du tycker bäst om.

GARN Soft Cotton (100 % bomull, ca 50 g = 80 m)
MASKTÄTHET Ca 15 m x 10 v i reliefmönster = 10 x 10 cm
STORLEKAR One size
ARBETETS BREDD Ca 44 cm

ARBETETS HÖJD Ca 37 cm (minus handtag)
GARNÅTGÅNG Ca 350 g (fg 8902, Berry Poppins)
VIRKNÅL 3,5 mm
SVÅRIGHETSGRAD Nybörjare
DESIGN Stine Hoelgaard Johansen

FÖRKLARINGAR

Se Tips & råd på sista sidan för vanliga förkortningar och andra bra tips.

Reliefstolpe

Gör ett omtag. Gör ett nedtag mellan 2 stolpar, för sedan virknålen **bakom** den vänstra av de 2 st och upp på framsidan av arb; gör ett omtag och dra med garnet tillbaka = 3 öglor på virknålen. Gör ett omtag och dra genom 2 öglor = 2 öglor på virknålen. Gör ett omtag och dra genom de 2 sista öglorna = 1 ögla.

BESKRIVNING

Virka 70 lm med virknål 3,5 mm.

Virka längs båda sidorna om lm-kedjan så här: Virka 1 st i den 4e lm från virknålen. Fortsätt längs den ena sidan av lm-kedjan genom att virka 1 st i varje lm tills du har 1 lm kvar och virka 3 st i den sista lm.

Obs! Den 3e st = första st på den andra sidan av lm-kedjan. Fortsätt längs den andra sidan genom att virka 1 st i varje lm och avsluta med att virka 1 st i samma m som de 3 lm i början av varvet. Avsluta v med 1 sm i den 3e lm i början av varvet.

Fortsätt runt i st och reliefst så här: Virka 3 lm, 1 st, *1 reliefst, 3 st* och upprepa från * till * tills du har 2 m kvar, 1 reliefst, 1 st och 1 sm i den 3e lm i början av varvet.

Obs! Kontrollera att reliefst ligger ovanför varandra.

Upprepa detta varv tills du har virkat sammanlagt 34 varv inkl. det första varvet.

Virka sedan fm runt samtidigt som du minskar en aning i var sida av kassen.

Markera varvets början och den motsatta sidan.

Virka 1 lm. Virka ihop de följande 3 m till en fm så här:

Nedtag i nästa m (st) och hämta garnet = 2 öglor på nålen; nedtag i nästa m (reliefst) och hämta garnet = 3 öglor på nålen, nedtag i nästa m (st) och hämta garnet = 4 öglor på nålen; omtag och dra genom alla 4 öglorna = 1 ögla på nålen (dra, så att m stramas åt), virka 1 fm och upprepa från * till * 4 gånger. Observera att du avslutar med 1 lm.

Fortsätt med fm i de följande 30 m.

Minska sedan i den andra sidan av kassen: *Nedtag i nästa m (st) och hämta garnet = 2 öglor på nålen; nedtag i nästa m (reliefst) och hämta garnet = 3 öglor på nålen; nedtag i nästa m (st) och hämta garnet = 4 öglor på nålen; omtag och dra genom alla 4 öglorna = 1 ögla på nålen (dra, så att m stramas åt), virka 1 fm* och upprepa från * till * 8 gånger.

Fortsätt med fm i de följande 30 m.

Fortsätt med hopt: *Nedtag i nästa m (st) och hämta garnet = 2 öglor på nålen; nedtag i nästa m (reliefst) och hämta garnet = 3 öglor på nålen, nedtag i nästa m (st) och hämta garnet = 4 öglor på nålen; omtag och dra genom alla 4 öglorna = 1 ögla på nålen (dra, så att m stramas åt), virka 1 fm* och upprepa från * till * 4 gånger.

Avslutat varvet med 1 sm i lm vid varvets början.

Fortsätt runt med fm.



Virka 1 lm, fortsätt med fm hela varvet runt och avsluta varvet med 1 sm i lm vid varvets början.

Virka sammanlagt 4 varv.

Avsluta med att virka ett varv sm, 1 sm i varje fm. Ta av garnet.

Rem

Virka 12 lm och foga ihop till en ring med 1 sm. Virka fm

runt i spiral tills remmen mäter ca 63 cm. Ta av garnet tillräckligt långt för att sy fast remmen.

MONTERING

Sy fast remmen i var sida av kassen, på baksidan av fm-kanten med små osynliga stygn.

AVSLUTNING

Fäst ändarna. Fukta försiktigt och dra ut enligt måtten.





TIPS & RÅD

För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom mönstret noga innan du påbörjar ditt arbete.

Masktäthet: Sticka eller virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor eller virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.

Markera storleken du stickar eller virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.

Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar eller virkar.

Rörelsevidden på plaggen i våra mönster varierar beroende på plaggets typ och form. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter direkt på kroppen. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget beroende på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha.

Flerfärgsstickning: Tänk på att sno tråden som löper med på baksidan om den du stickar med, om du stickar mer än 3–4 maskor av en och samma färg, så du inte får för långa lösa trådar på baksidan. Om garnet behöver snos flera varv i rad så ska du tänka på att inte sno det på samma ställe.

Blockning och tvättning: Garn kan färga av sig när det ligger fuktigt en längre stund. Var extra varsam vid blockning och tvättning av plagg med starka kontrastfärger. Fukta arbetet, gärna med en sprayflaska, krama försiktigt ur eventuellt överskottsvatten i en hoprullad handduk. Lägg arbetet att plantorka och spänn ut det efter angivna mått.

FÖRKORTNINGAR

arb = arbetet, **avigs/AS** = avigsidan, **bakst** = bakstycke, **BAV** = början av varv, **bf/bfg** = bottenfärg, **bmb** = bakre maskbågen, **fg** = färg, **flm/LM** = flytta markör/lyft markör, **fmb** = främre maskbågen, **framst** = framstycke, **ggr** = gånger, **hopt** = hoptagning, **int** = intagning, **kantm** = kantmaska, **M** = markör, **mb** = maskbåge, **mf/mfg** = mönsterfärg, **min** = minskning, **plm/PM** = placera markör, **räts/RS** = rätsidan, **v** = varv, **ökn** = ökning

STICKNING

am = avig maska, **avm** = avmaska, **db-int** = dubbelintagning, **dm** = dubbelmaska, **döhpt** = dubbel överdragshoptagning, **GSR** = german short rows, **llr/ssk** = lyft lyft rät, **m** = maska, **omsl** = omslag, **rm** = rät maska, **rätst** = rätstickning, **slätst** = slätstickning, **st** = sticka/stickor, **tills** = tillsammans, **vr** = vriden, **ö1h/ö1mh** = öka 1 m höger, **ö1v/ö1mv** = öka 1 m vänster, **öhpt** = överdragshoptagning

VIRKNING

dst = dubbelstolpe, **fm** = fast maska, **hopv** = hopvirkade, **hst** = halvstolpe, **hö** = hoppa över, **lm** = luftmaska, **lmb** = luftmaskbåge, **omsl** = omslag, **st** = stolpe, **st-gr** = stolpgrupp, **sm** = smygmaska, **3-dst** = tredubbel stolpe, **5-lmb** = luftmaskbåge med 5 lm

SVÅRIGHETSGRADER

Nyborjare: Passar dig som aldrig stickat/virkat förut. Enkla tekniker och tydliga förklaringar.

Fortsättare: För nyborjaren som vill gå vidare till nästa steg. Fortfarande tydliga förklaringar men du får prova en del nya tekniker.

Medel: Passar dig som stickat/virkat ett tag eller är nyborjare och vill utmana dig själv. Mer avancerade tekniker och två moment kan ske samtidigt.

Avancerad: För den erfarna stickaren/virkaren som har testat många tekniker och metoder förut. Avancerade/ovanliga tekniker och flera moment kan ske samtidigt.