
JÄRBO
93172

93172

VÄRMA – HALSKRAGE

Halskragen Värma är ribbstickad och passar dig som är ny inom stickningen! Den är enkel att göra och användbar när du vill ha lite extra värme under kappan - höst och vinter. För att sticka halskragen behövs bara ett nystan av vårt klassiska garn Raggi och du kan även matcha kragen med vantarna Värma om du vill.

GARN Raggi (75 % ull (superwash), 25 % polyamid, ca 100 g = 150 m)
GARNALTERNATIV Svensk Ull 4 tr (100 % svensk ull, ca 100 g = 135 m)
MASKTÄTHET Ca 30 m x 24 v i resår 2 rm x 2 am på st 4,5 mm = 10 x 10 cm
STORLEKAR Dam

KRAGENS LÄNGD 28 cm (ovikt)
KRAGENS OMKRETS 28 cm (osträckt)
GARNÅTGÅNG Ca 90 g (fg 15266, Jack Frost)
RUNDSTICKA 4,5 mm (80 cm)
TILLBEHÖR Ullnål
SVÅRIGHETSGRAD Nybörjare
DESIGN Maja Karlsson

FÖRKLARINGAR
Se Tips & Råd på sista sidan för vanliga förkortningar och annat bra att veta.

Denna halskrage stickas i ett stycke uppifrån och ned. Först runt som ett rör vilket bildar själva polokragen, sedan fram och tillbaka för att skapa fram- och bakstycket nedtill.

KRAGE
Lägg med rundsticka 4,5 mm upp 88 m och sticka runt enligt följande:
Varv 1: 1 rm, 2 am, *2 rm, 2 am* upprepa från *-* till dess att 1 m återstår på varvet, 1 rm.
Upprepa varv 1 till dess att arbetet mäter 20 cm.

Nu ska kragens nederdelar stickas fram och tillbaka över hälften av maskorna (44 m) – en del i taget.
OBS! De maskor som är tillfälligt vilande kan sitta kvar på rundstickan medan den första nederdelen stickas klart.

Varv 1: 1 rm, 2 am, *2 rm, 2 am* upprepa *-* till dess att 43 m har stickats, 1 rm.
Varv 2: Lyft den första maskan med garnet bakom arbetet, 2 rm, *2 am, 2 rm* upprepa *-* till dess att 43 m har stickats, 1 am.

Varv 3: Lyft den första maskan med garnet framför arbetet, 2 am, *2 rm, 2 am* upprepa *-* till dess att 43 m har stickats, 1 rm.

Varv 4: Lyft den första maskan med garnet bakom arbetet, 2 rm, *2 am, 2 rm* upprepa *-* till dess att 43 m har stickats, 1 am.

Upprepa varv 3 och 4 till dess att nederdelen mäter 8 cm. Kragen avslutas alltså med ett varv på avigsidan. Avmaska därefter löst i resår.

Klipp av garnet.

Nu stickas den andra nederdelen. Börja sticka från rätsidan på samma vis som med den första nederdelen och avsluta likadant.

AVSLUTNING
Fäst trådar. Blocka arbetet genom att fukta det och sträcka det varsamt.

© COPYRIGHT Nordanå Crafts AB. Reproduction and publication of materials and texts is not permitted without the consent of Nordanå Crafts AB.







© COPYRIGHT Nordanå Crafts AB & Järbo

TIPS & RÅD

För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom mönstret noga innan du påbörjar ditt arbete.

Masktäthet: Sticka eller virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor eller virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.

Markera storleken du stickar eller virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.

Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar eller virkar.

Rörelsevidden på plaggen i våra mönster varierar beroende på plaggets typ och form. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter direkt på kroppen. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget beroende på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha.

Flerfärgsstickning: Tänk på att sno tråden som löper med på baksidan om den du stickar med, om du stickar mer än 3-4 maskor av en och samma färg, så du inte får för långa lösa trådar på baksidan. Om garnet behöver snos flera varv i rad så ska du tänka på att inte sno det på samma ställe.

Blockning och tvättning: Garn kan färga av sig när det ligger fuktigt en längre stund. Var extra varsam vid blockning och tvättning av plagg med starka kontrastfärger. Fukta arbetet, gärna med en sprayflaska, krama försiktigt ur eventuellt överskottsvatten i en hoprullad handduk. Lägg arbetet att plantorka och spänn ut det efter angivna mått.

FÖRKORTNINGAR

arb = arbetet, **avigs/AS** = avigsidan, **bakst** = bakstycke, **BAV** = början av varv, **bf/bfg** = bottenfärg, **bmb** = bakre maskbågen, **fg** = färg, **flm/LM** = flytta markör/lyft markör, **fmb** = främre maskbågen, **framst** = framstycke, **ggr** = gånger, **hopt** = hoptagning, **int** = intagning, **kantm** = kantmaska, **M** = markör, **mb** = maskbåge, **mf/mfg** = mönsterfärg, **min** = minskning, **plm/PM** = placera markör, **räts/RS** = rätsidan, **v** = varv, **ökn** = ökning

STICKNING

am = avig maska, **avm** = avmaska, **db-int** = dubbelintagning, **dm** = dubbelmaska, **döhpt** = dubbel överdragshoptagning, **GSR** = german short rows, **llr/ssk** = lyft lyft rät, **m** = maska, **omsl** = omslag, **rm** = rät maska, **rätst** = rätstickning, **slätst** = slätstickning, **st** = sticka/stickor, **tills** = tillsammans, **vr** = vriden, **öl1h/öl1mh** = öka 1 m höger, **öl1v/öl1mv** = öka 1 m vänster, **öhpt** = överdragshoptagning

VIRKNING

dst = dubbelstolpe, **fm** = fast maska, **hopv** = hopvirkade, **hst** = halvstolpe, **hö** = hoppa över, **lm** = luftmaska, **lmb** = luftmaskbåge, **omsl** = omslag, **st** = stolpe, **st-gr** = stolpgrupp, **sm** = smygmaska, **3-dst** = tredubbel stolpe, **5-lmb** = luftmaskbåge med 5 lm

SVÅRIGHETSGRADER

Nybörjare: Passar dig som aldrig stickat/virkat förut. Enkla tekniker och tydliga förklaringar.

Fortsättare: För nybörjaren som vill gå vidare till nästa steg. Fortfarande tydliga förklaringar men du får prova en del nya tekniker.

Medel: Passar dig som stickat/virkat ett tag eller är nybörjare och vill utmana dig själv. Mer avancerade tekniker och två moment kan ske samtidigt.

Avancerad: För den erfarna stickaren/virkaren som har testat många tekniker och metoder förut. Avancerade/ovanliga tekniker och flera moment kan ske samtidigt.

© COPYRIGHT Nordanå Crafts AB. Reproduction and publication of materials and texts is not permitted without the consent of Nordanå Crafts AB.