



SvartaFåret
245

Freja

Garnåtgång M 8 nystan

Damkofta med hålmönster och V-ringning

Damkofta med hålmönster och V-ringning

Garn: Freja (100% akryl, 50 g = 130 m)

Garnalternativ: Ulrika (100% ull, 50 g = 100 m). Soft Lama (100% baby lama, 50 g = 100 m)

Masktäthet: 22 m och 29 v mönster på st 4 = 10 cm.

Storlek: S (M) L (XL) XXL

Plaggets bröstvidd: 91 (96) 104 (113) 122 cm

Plaggets längd: 56 (58) 60 (62) 64 cm

Plaggets ärmlängd: 45 (46) 47 (48) 49 cm

Garnåtgång: 7 (8) 9 (10) 11 n.fg 226004 (vit)

Stickor: 3½ och 4 mm + flätsticka.

Rundsticka: 3½ mm, 80 cm.

Tillbehör: 6 knappar

OBS! Den yttersta m i var sida stickas rät alla v (= kantm). Kantm i början av v stickas alltid rät och i slutet vriden rät.

Intagningar:

I början av v: Sticka tillsammans 2 m rätt i de bakre maskbågarna.

I slutet av v: Sticka tillsammans 2 m rätt.

BAKSTYCKE

Lägg på st 4 upp 102 (108) 116 (126) 136 m. Byt till st 3½ och sticka 5 räta v. Byt till st 4 och sticka mönster enligt diagram utom på de yttersta 0 (3) 7 (2) 7 m i var sida innanför kantm. Dessa m stickas i slätst. När arb mäter 36 (37) 38 (39) 40 cm avm för ärmhål vartannat v i var sida 4-2 m. Därefter görs 1 int i var sida vart 4:e v 6 (8) 9 (10) 11 ggr. Vid 54 (56) 58 (60) 62 cm avm för nacken de mittersta 28 (30) 32 (34) 36 m och var sida stickas för sig. Avm vid nacken vartannat v ytterl 2-1 m. **OBS!** Samtidigt med den 2:a avm för nacken avm för axeln vartannat v 11-11 (11-11) 12-12 (13-14) 15-15 m.

VÄNSTER FRAMSTYCKE

Lägg på st 4 upp 51 (54) 58 (63) 68 m. Byt till st 3½ och sticka 5 räta v. Byt till st 4 och sticka mönster enligt diagram. Börja i sidan som på bakst. När arb mäter 34 (35) 36 (37) 38 cm börjar man snedda för V-ringn. Gör 1 int innanför kantm med 1 varvs mellanrum 8 (8) 8 (9) 10 ggr och därefter med 3 varvs mellanrum 9 (10) 11 (11) 11 ggr. **OBS!** Maska av och gör int för ärmhål och maska av för axel vid samma höjd och på samma sätt som på bakst.

HÖGER FRAMSTYCKE

Stickas lika som vänster men åt motsatt håll.

ÄRMAR

Lägg på st 3½ upp 52 (52) 52 (52) 52 m och sticka 5 räta v. Byt till st 4 och sticka mönster enligt diagram innanför 1 kantm i var sida. När arb mäter 4 (3) 5 (3) 3 cm ökas 1 m i var sida innanför kantm. Upprepa denna ökn med 4 (3½) 3 (3) 3 cm:s mellanrum tills det finns 72 (76) 78 (80) 82 m på stickan. Utöka mönstret efterhand som maskantalet ökar. Vid 45 (46) 47 (48) 49 cm avm för ärmhål vartannat v i var sida 4-2 m. Därefter görs 1 int i var sida innanför kantm vartannat v 12 (16) 18 (20) 22 ggr. På nästa v från räts avm resterande m elastiskt.

MONTERING


Spänn ut delarna efter angivna mått mellan fuktiga dukar och låt dem torka. Sy ihop axlarna.

Vänster hals- och framkant: Använd rundst 3½. Börja mitt bak. Lägg upp 1 m (= sömsmåns), plocka utmed halva nacken upp ca 21 (22) 23 (24) 25 m och utmed hals- och framkant 1 m i varje v, hoppa över ca vart 5:e v. Sticka 5 räta v, maska av.

Höger hals- och framkant: Stickas lika vänster men åt motsatt håll och med 6 st knapphål på det 3:e v. Det nedersta ca 2 cm från kanten,

det översta 1 cm nedanför första int för V-ringn och de övriga med jämna mellanrum. Knapphål = 1 omslag, sticka 2 m

tillsammans,
på nästa v stickas omslaget rätt. Sy ihop kanterna mitt bak. Sy därefter ihop sid- och ärmsömmarna. Använd kantm till sömsmån.
Sy i
ärmarna. Sy i knappar.



- = Rät m från räts, avig m från avigs.
- ▤ = 2 m tillsammans rätt.
- ▥ = 2 m tillsammans rätt i de bakre maskbågarna.
- ⊙ = Omslag.
- ▧ = Sätt 1 m på flätst BAKOM arb, sticka 1 rm, sticka flätst m rät.
- ▨ = Sätt 1 m på flätst FRAMFÖR arb, sticka 1 rm, sticka flätst m rät.

Upprepa * - *.

OBS! Ett omslag motsvaras alltid av en hoptagning.
 Där inte m, efter int eller ökn, räcker till stickas slätst.

Tips & Råd

För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom mönstret noga innan du påbörjar ditt arbete.

Masktäthet: Sticka eller virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor eller virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.

Markera storleken du stickar eller virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.

Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar eller virkar.

Rörelsevidden på plaggen i våra mönster varierar beroende på plaggets typ och form. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter direkt på kroppen. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget beroende på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. Plaggskisser visar plaggets mått.

Flerfärgsstickning: Tänk på att sno tråden som löper med på baksidan om den du stickar med, om du stickar mer än 3-4 maskor av en och samma färg, så du inte får för långa lösa trådar på baksidan. Om garnet behöver snos flera varv i rad så ska du tänka på att inte sno det på samma ställe.

Garnalternativ: Observera att garnåtgång samt utseende kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).

Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Blockning och tvättning: Garn kan färga av sig när det ligger fuktigt en längre stund. Var extra varsam vid blockning och tvättning av plagg med starka kontrastfärger. Fukta arbetet, gärna med en sprayflaska, krama försiktigt ur eventuellt överskottsvatten i en hoprullad handduk. Lägg arbetet att plantorka och spänn ut det efter angivna mått

Förkortningar

STICKNING

am = avig maska/aviga maskor, **arb** = arbetet, **avigs/AS** = avigsidan, **avm** = avmaska, **bakst** = bakstycke, **bf/bfg** = bottenfärg, **bmb** = bakre maskbågen, **cm:s** = centimeters, **db-int** = dubbelintagning, **döhpt** = dubbel överdragshoptagning, **enl** = enligt, **fg** = färg, **flm/LM** = flytta markör/lyft markör, **fmb** = främre maskbågen, **framst** = framstycke, **förkl** = förklaringar, **ggr** = gånger, **hopt** = hoptagning, **int** = intagning, **kantm** = kantmaska, **m** = maska/maskor, **mb** = maskbåge, **mf/mfg** = mönsterfärg, **omsl** = omslag, **plm/PM** = placera markör, **rest** = resterande, **rm** = rät maska/räta maskor, **räts/RS** = rätsidan, **rätst** = rätstickning, **slätst** = slätstickning, **st** = sticka/stickor, **tills** = tillsammans, **uppr** = upprepa, **v** = varv, **vr** = vriden/vridna, **v:s** = varvs, **yterl** = ytterligare, **öhpt** = överdragshoptagning, **ökn** = ökning

VIRKNING

dst = dubbelstolpe, **fm** = fast maska/fasta maskor, **hopv** = hopvirkade, **hst** = halvstolpe, **lm** = luftmaska, **lmb** = luftmaskbåge, **mb** = maskbåge, **omsl** = omslag, **st** = stolpe, **st-gr** = stolpgrupp, **sm** = smygmaska, **3-dst** = tredubbel stolpe, **5-lmb** = luftmaskbåge med 5 lm